



Инструкция по установке микропрограммы для регистратора Берег-РП

Загрузить с сайта gigrotermon.ru архив с микропрограммой прибора «ITBlueSens_Bereg_vX.XX_DfuPackage.zip» (где X.XX – указана версия микропрограммы) и переместить его в память телефона.


Архив не извлекать!!!

Установить на смартфон мобильное приложение NRF Connect Приложение предназначено для загрузки микропрограммы в регистратор «Берег». Приложение можно загрузить с официального сайта по ссылке:


<https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-for-mobile>

Включить на смартфоне функцию Bluetooth.

Снять у регистратора крышку батарейного отсека и отсоединить разъем элемента питания.



На регистраторе нажать на кнопку «>». При нажатой кнопке подсоединить элемент питания. Отпустить кнопку.



Запустить на смартфоне приложение NRF-Connect. На главном экране программы должно отобразиться устройство под названием DfuTarg. Выбрать его нажав кнопку «Connect».



В появившемся окне нажать на иконку «DFU». Откроется диалоговое окно, в нем выбрать пункт Distribution packet (zip) и нажать «ОК», далее выбрать архив с микропрограммой «ITBlueSens_Vereg_vX.XX_DfuPackage.zip».

Установка начнется сразу после выбора архива с прошивкой. Регистратор автоматически перезагрузится после обновления микропрограммы.